

Версия 2022	Appius-PLM	ГК «АППИУС»
29.09.2022г.	<i>Просмотр файлов из ERP</i>	

Настройка просмотра файлов документов Аппиус-PLM из 1С:ERP

Версия 2022	Appius-PLM	ГК «АППИУС»
29.09.2022г.	Просмотр файлов из ERP	


Внимание!!!

Работа возможна с версиями не ниже 2022.49

Необходима публикация базы на WEB сервере (в том числе статического контента).


Просмотр возможен только при проведенном предварительно обмене между базами данных 1С:ERP и Appius-PLM.

1. Загрузка расширения в 1С:ERP.




2. Настройка в 1С:ERP.


2.1. Открыть базу 1С:ERP в режиме «1С:Предприятие» и в группе «НСИ и администрирование» открыть раздел «Печатные формы, отчеты и обработки».




2.2. В разделе «Печатные формы, отчеты и обработки» установить флаг «Дополнительные отчеты и обработки». Открыть раздел «Дополнительные отчеты и обработки».



2.3. В разделе «Дополнительные отчеты и обработки» необходимо добавить новый объект.




2.4. Согласиться с предупреждением о безопасности.



2.5. Выбрать файл обработки (ПросмотрФайлов.erf), для публикации установить вариант – Используется, «Записать и закрыть».


Версия 2022	Appius-PLM	ГК «АППИУС»
29.09.2022г.	Просмотр файлов из ERP	




Сообщение системы - игнорировать.

3. Просмотр файлов элементов Аппиус-PLM из номенклатурной карточки 1С:ERP.

3.1. Открыть Номенклатурную карточку (участвующую в обмене). Выбрать по кнопке «Отчеты» «Дополнительные отчеты». Или по кнопке (Открыть файлы PLM).




3.2. Настройка подключения к PLM.



3.2.1. Указать Имя сервера, Имя публикации базы, Пользователя базы и его пароль.


3.2.2. Протестировать подключение. Успешное подключение возможно только в случае корректной публикации статического контента.




Версия 2022	Appius-PLM	ГК «АППИУС»
29.09.2022г.	Просмотр файлов из ERP	

3.3. Связанные документы PLM.

Если в рамках элемента и его документов (в том числе и активных документов CAD) есть файлы, то будет открыто окно для выбора конкретных файлов для просмотра или выгрузки и сохранения.



Просмотр также доступен для технологических документов в рамках Этапов производства Ресурсных спецификаций.



Внимание: Обязательные роли для пользователя:

- Стандартные подсистемы
- Базовая функциональность
- Базовые права
- Запуск тонкого клиента
- Сохранение данных пользователя
- Дополнительные отчеты и обработки
- Чтение дополнительных отчетов и обработок